

如何配置使用星辰变测试登录器

配置登录器

1. 前往下载页面下载“登录器配置器”，“皮肤设计工具”，“专用登陆网关”。




2. 打开皮肤设计工具“LaunchDsnChs”，开启后界面如下：




在界面上右键取消“测试模式”后，可以编辑皮肤，或者直接右键选择“保存皮肤”，保存为皮肤文件，比如“2019.pls”

3. 从网站下载[测试授权下载](#)，需要另存为 license.txt，后面登录器配置需要使用该授权。
4. 打开登录器配置器“LaunchGen”，打开后界面如下：




5. 输入登录器授权，可以选择使用授权文件（上面下载的 license.txt），也可以使用授权代码（把 license.txt 里面的代码复制进去）。
6. 配置皮肤，在自定义皮肤文件处，选择刚刚保存的 2019.pls。像下面这样：



7. 点击生成登录器，就能生成登录器了。生成的文件格式为 Launcher_(时间戳).exe

配置登录器列表

1. 在本地架设一个 http 服务器，或者使用我们提供的 OneHttp。
2. 把列表名字改为 xcblis t.txt,放入 Http 服务器的网页目录,OneHttp 的目录是 wwwroot。



3. 开启服务器，确保列表通过网址 <http://127.0.0.1/xcblis t.txt> 能访问到列表，就像下面一样：



```
[基本配置]
快捷方式=无限星辰
公告页面=http://127.0.0.1
官方首页=http://127.0.0.1
购买星币=http://127.0.0.1/bycz.htm
联系客服=http://127.0.0.1
关闭跳转=

[客户端配置]
使用繁体界面=0
屏蔽用户协议=1
简体登陆特效=1
扩展称号特效=1
扩展灵胚属性=1
GPK更新地址=http://127.0.0.1/gpk/
商城充值地址=http://pay.021pay.com/paycenter/?m=9
```

登录器的配置就到此完成。双击刚刚生成的 Launcher_*****.exe，应该就能正常打开了。



注意:

默认列表中的区服配置需要使用专用登陆网关，专用登陆网关支持通过登录器注册账户，专用登陆网关运行的目录下需要有 license.dat、Config.ini 中的 ConfigFileAs=..\as_conf.xml、ConfigFileLs=..\ls_conf.xml 这两个参数为文件所在的位置。最直接的方式是替换 LoginServer 目录下的 LoginGate.exe。

如果不使用专用登陆网关，需要在登录器列表的服务器参数后增加 |SNDA

使用专用登录网关的配置如下：

星辰迷雾(电信) =杭州电信/传奇世界|999|192.168.1.110|7000|\$00FF00

不使用专用登录网关的配置如下：

星辰迷雾(电信) =杭州电信/传奇世界|999|192.168.1.110|7000|\$00FF00|SNDA

